目次

- 初期ロールについて
- 掲示板ロールの管理
    - ロールの作成
    - ロールの編集
    - ロールの削除
- ロールの割り当て

掲示板ロールとは、掲示板で利用者が実行できる操作を制御するための役割（ロール）です。
ロールを作成し、利用者に割り当てることで、掲示板の利用権限を柔軟に管理できます。

初期ロールについて

利用者には、初期設定として「掲示板基本ロール」が割り当てられます。
このロールで可能な操作は以下のとおりです。
・カテゴリの追加
・カテゴリの編集
・トピックの追加（掲示板への投稿、および自身が作成したトピックの編集・削除）
※ 他の利用者が投稿したトピックの編集・削除はできません。


掲示板ロールの管理

管理者画面

ロールの作成

1. 左側のメニューから［グループウェア設定］＞［掲示板］をクリックします。

2. ［掲示板ロール管理］を開き、［ロールの作成］をクリックします。



3. ロール名を入力し、付与する操作権限にチェックを入れます。



4. ［登録］をクリックすると、ロールが作成されます。

設定できる操作権限


操作権限	説明
カテゴリ 追加	掲示板カテゴリを新規作成できる権限
カテゴリ 編集	既存のカテゴリの編集・削除ができる権限

操作権限	説明
トピック 追加	掲示板に新しいトピックを作成できる権限 ※ 自身が投稿したトピックのみ編集・削除可
他の利用者が投稿したトピック 編集	他の利用者が作成したトピックを編集できる権限
他の利用者が投稿したトピック 削除	他の利用者が作成したトピックを削除できる権限

ロールの編集

登録済みのロールの権限や名称を変更できます。

1. ［掲示板ロール管理］画面のロール一覧から編集したいロールをクリックします。



2. 内容を変更し、［更新］ をクリックします。

ロールの削除


「掲示板基本ロール」および利用者に割り当てているロールは削除できません。

1. ［掲示板ロール管理］画面のロール一覧から削除するロールを選択します。

個別削除：削除対象のロールを開き、［削除］をクリック



一括削除：一覧で対象ロールにチェックをいれ、［削除］をクリック



2. 確認メッセージで ［はい］を選択すると削除が完了します。

ロールの割り当て


管理者画面

1. 左側のメニューから［グループウェア設定］＞［掲示板］をクリックします。


2. ［掲示板ロール設定］を開きます。



3. ［ロール］メニューから適用するロールを選択します。



4. ロールを割り当てる利用者にチェックを入れ、［更新］をクリックします。



5. 確認メッセージで［はい］をクリックすると設定が反映されます。