

目次

◆ □

- [初期ロールについて](#)
- [掲示板ロールの管理](#)
 - [ロールの作成](#)
 - [ロールの編集](#)
 - [ロールの削除](#)
- [ロールの割り当て](#)

掲示板ロールとは、掲示板で利用者が実行できる操作を制御するための役割（ロール）です。ロールを作成し、利用者に割り当てることで、掲示板の利用権限を柔軟に管理できます。

初期ロールについて

利用者には、初期設定として「掲示板基本ロール」が割り当てられます。
このロールで可能な操作は以下のとおりです。

- カテゴリの追加
- カテゴリの編集
- トピックの追加（掲示板への投稿、および自身が作成したトピックの編集・削除）
他の利用者が投稿したトピックの編集・削除はできません。

掲示板ロールの管理

[管理者画面](#)

ロールの作成

1. 左側のメニューから [グルーウェア設定] > [掲示板] をクリックします。
2. [掲示板ロール管理] を開き、[ロールの作成] をクリックします。

掲示板ロール設定

掲示板ロール管理

ロール一覧

+ ロールの作成

削除

<input type="checkbox"/>	ロール名	▼
<input type="checkbox"/>	掲示板基本ロール	

1件中 1件から 1件までを表示

3. ロール名を入力し、付与する操作権限にチェックを入れます。

ロール情報登録

ロール情報登録

ロール名*

マスターロール

権限

カテゴリ

追加 編集

トピック

追加


他の利用者が投稿したトピック

編集 削除

メモ

全ての権限を付与したロール

 登録

 閉じる

4. [登録] をクリックすると、ロールが作成されます。

設定できる操作権限

操作権限

カテゴリ 追加

カテゴリ 編集

説明

掲示板カテゴリを新規作成できる権限

既存のカテゴリの編集・削除ができる権限

操作権限


説明

トピック 追加	掲示板に新しいトピックを作成できる権限 自分が投稿したトピックのみ編集・削除可
他の利用者が投稿したトピック 編集	他の利用者が作成したトピックを編集できる権限
他の利用者が投稿したトピック 削除	他の利用者が作成したトピックを削除できる権限

ロールの編集

登録済みのロールの権限や名称を変更できます。

1. [掲示板ロール管理] 画面のロール一覧から編集したいロールをクリックします。



The screenshot shows a user interface for managing board roles. At the top, there are two tabs: '掲示板ロール設定' (Board Role Setting) and '掲示板ロール管理' (Board Role Management), with '掲示板ロール管理' being the active tab. Below the tabs is a header 'ロール一覧' (Role List). Underneath is a table with three columns: a checkbox column, a 'Role Name' column, and another checkbox column. The first two rows are standard roles: '掲示板基本ロール' and 'マスター' (Master). The third row, 'マスター' (Master), is selected and highlighted with a red border around its entire row. At the bottom of the table, there is a note '2件中1件から2件までを表示' (Displaying 1 to 2 of 2 items).

2. 内容を変更し、[更新] をクリックします。

ロールの削除

「掲示板基本ロール」および利用者に割り当てているロールは削除できません。

1. [掲示板ロール管理] 画面のロール一覧から削除するロールを選択します。

個別削除：削除対象のロールを開き、[削除] をクリック

ロール情報更新

ロール情報更新

ロール名*

マスターロール

権限

カテゴリ

追加 編集

トピック

追加

他の利用者が投稿したトピック


編集 削除

メモ

全ての権限を付与したロール

 更新

 削除

 閉じる


一括削除：一覧で対象ロールにチェックをいれ、[削除] をクリック

ロール一覧

ロールの作成 削除

<input type="checkbox"/>	ロール名	▼
<input type="checkbox"/>	掲示板基本ロール	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	マスター ロール	▼

2 件中 1 件から 2 件までを表示



2. 確認メッセージで [はい] を選択すると削除が完了します。

ロールの割り当て

管理者画面

1. 左側のメニューから [グルーウェア設定] > [掲示板] をクリックします。

2. [掲示板ロール設定] を開きます。

掲示板ロール設定

掲示板ロール管理

メールアドレス	メールアドレス(部分一致)	氏名	氏名(部分一致)
部署	▼	役職	▼
ロール	▼	検索	



3. [ロール] メニューから適用するロールを選択します。

利用者一覧

ロール

更新

<input type="checkbox"/>	ロール	▼	氏名	▼	部署	▼	役職	▼
<input type="checkbox"/>		掲示板基本ロール	レス					
<input type="checkbox"/>		マスター ロール						



4. ロールを割り当てる利用者にチェックを入れ、 [更新] をクリックします。

利用者一覧

ロール マスターロール

□	ロール	メールアドレス	氏名	部署	役職
<input checked="" type="checkbox"/>	掲示板基本ロール	user001.sample.dstmp@example.com	鯨旗太郎	開発1課	部長
<input checked="" type="checkbox"/>	掲示板基本ロール	user002.sample.dstmp@example.com	鯨旗二郎	開発1課	社員

5. 確認メッセージで [はい] をクリックすると設定が反映されます。